

TEGEVUSTE JÄRJEKORD VÄRSKELT KÜLMUTATUD PLASMA (VKP), KRÜOPRETSIPITAADI JA TROMBOTSÜÜTIDE KONTSENTRAADI (TRK) ÜLEKANDEL

I. Patsiendi verekaardi VKL-225 vormistamine

- Täida patsiendi andmed verekaardil (sh. diagnoos, anamnees).
- Mine patsiendi juurde, identifitseeri patsient, võrdle andmeid verekaardiga.
- Võta patsiendilt vereproov EDTA katsutisse (lilla korgiga), markeeri katsuti eHL kleebisega patsiendi juurest lahkumata.
- Määra patsiendi veregrupp.
- Näita tulemust arstile, märgi esmane veregrupp verekaardile ja võta arstilt allkiri.
- Allkirjasta lahter „Vere võttis õde/laborant“.
- Saada katsuti koos verekaardiga laborisse veregrupi määramiseks (kinnitav analüüs).

II. VKP, krüopretsipitaadi ja TRK tellimine

- Võta verekaart ja täida „Veretoote tellimise“ vorm VKL-226.
- Verekomponendi tellija allkirjastab „veretoote tellis“.
- Saada „Verekaart“, „Veretoote tellimine“ verekeskusesse.

III. Vahetud ülekande-eelsed toimingud

- Peale verekomponendi saabumist osakonda kontrolli selle vastavust tellimuslehele ja patsiendi verekaardile, hinda verekomponenti visuaalselt ja kontrolli aegumise kuupäeva.
- TRK puhul kontrolli kleebist patsiendi nimega verekomponendi tagaküljel.
- Täida transfusiooni protokoll (Veretoote tellimine - pöördel).
- Identifitseeri patsient, võrdle andmeid.
- Palu arstil hinnata ülekantava verekomponendi vastavust dokumentatsioonile.
- Rebi verekomponendi etiketi alumine osa ja kleebi transfusiooni protokollile.
- Märgi etiketile ülekande alguse kellaeg.
- Arst kirjutab etiketile oma nime ja allkirja.

IV. Ülekandeaegne jälgimine

- Enne ülekande algust mõõda patsiendil kehatemperatuur ja vererõhk.
- VKP puhul tuleb ülekanne alustada 30 minuti jooksul peale ülessulamist ja peab olema lõpetatud 4 h jooksul. Parima hemostaatilise efekti saamiseks kantakse plasma üle 20 minutiga.
- Kui üles sulatatud VKP doose ei kasutata ära, tuleb need 30 minuti jooksul pärast sulatamist panna külmikusse temperatuurile +2°-+6°C. Doosidele tuleb märkida sulatusaeg. Doose tohib ülekandeks kasutada kuni 24 tundi pärast esialgset sulatamist.

Tähis	TKL-180
Viide	PKL-150
Versioon	02

- Krüopretsipitaat tuleb pärast sulatamist viivitamatult joana üle kanda.
- Trombotsüütide kontsentrati tuleb enne ülekannet õrna loksutamise abil segada. Ülekannet tuleb alustada kohe pärast TRK osakonda jõudmist ja see peab olema lõpetatud 30 minuti jooksul.
- Jälgi ülekande algul 15 minutit pidevalt patsiendi üldseisundit.
- Dokumenteeri iga tunni järel ja transfusiooni lõpul kehatemperatuur, vererõhk.
- Dokumenteeri transfusiooni lõpul uriini kogus ja värvus.
- Dokumenteeri peale transfusiooni lõppemist kolme tunni jooksul iga tunni järel kehatemperatuur ja vererõhk.
- Dokumenteeri 24 tunni pärast uriini kogus ja värvus.

V. Dokumenteeri ülekannet patsiendi eHL päevikukandes